


Configuration de Outlook® Express
pour utilisation de la messagerie de Pesche.eu
Modification d'une configuration existante

Cette notice a été écrite pour Outlook Express, version 6. Il se peut que vous disposiez d'une version différente. Dans ce cas, les écrans peuvent différer quelque peu.

- Démarrer Outlook Express
- Dans le menu "Outils", choisir "Comptes"
- Cliquer sur l'onglet "Courrier"
- Cliquer sur le bouton "Ajouter" et choisir "Courrier"
- Le système demande votre nom : indiquer votre nom, telle que vous voulez qu'il apparaisse à tout destinataire de courriel. Cliquez sur "Suivant".
- Le système demande votre adresse de messagerie : indiquez l'adresse de base, telle que vous l'avez mentionnée sur le formulaire de demande. Cliquez sur "Suivant".
- La zone "serveur de courrier entrant (POP3)" doit obligatoirement contenir cette information : ineo.pesche.eu La zone "serveur de courrier sortant (SMTP)" doit reprendre l'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur d'accès à Internet. (Par exemple : smtp.skynet.be). Cliquez sur "Suivant".
- La zone "nom du compte" doit contenir l'adresse de base, telle que vous l'avez mentionnée sur le formulaire de demande. La zone "mot de passe" doit contenir le mot de passe, tel que vous l'avez mentionné sur le formulaire de demande. (Les boules servent à masquer le mot de passe). Le tout en minuscules. Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Terminer"
- Si vous souhaitez vérifier vos paramètres, cliquez sur le bouton "Propriétés".
- Vérifier les deux premiers onglets de cet écran :



Les zones cerclées de rouge sont obligatoires.

Les zones cerclées de vert peuvent être complétées selon vos desiderata.

Les zones "nom du compte", "adresse de messagerie" et "adresse de réponse" ne peuvent contenir aucun accent, ni aucun caractère spécial.

Les zones "adresse de messagerie" et "nom du compte" doivent contenir l'adresse de base, telle que vous l'avez mentionnée sur le formulaire de demande. La zone "adresse de réponse" doit contenir la même adresse.

La zone "mot de passe" doit contenir le mot de passe, tel que vous l'avez mentionné sur le formulaire de demande. (Les boules servent à masquer le mot de passe)

La zone "serveur de courrier entrant (POP3)" doit obligatoirement contenir cette information : ineo.pesche.eu

La zone "serveur de courrier sortant (SMTP)" doit rester inchangée. Elle contient donc l'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur d'accès à Internet. (Par exemple : smtp.skynet.be)

- Cliquer sur "OK"
- Cliquer sur "Fermer"